# شرح عن خدمات NAT&DHCPفي موجهات Cisco

# إعداد

عبد الرحمن غسان زعرور

سوریا – حمص – موبایل ۹۵۷۲۱۵۷۲۱

E-mail: <u>Theprince-za08@hotmail.com</u>

تم تطوير Address Translation لحل مشكلتين: قلة العناوين – اخفاء المخطط التفصيلي للشبكة الداخلية

### النقاط التالية توضح سبب استخدام Address translation


- استخدام العناوين الخاصة بسبب ان ISP لم يعطيك عنوان عام
  - استخدام عناوین عامة وهذه العناوین لا تتواجد مع ISP
    - دمج منطقتین تستخدم نفس عناوین الشبکة
      - اخفاء الشيكة الداخلية عن الانترنت

# بعض النقاط المهمة:

- Inside : الشبكة الموجودة في داخل شبكتك
  - Outside : الشبكة الموجود خارج شبكتك
    - Local : العنوان الفيزيائي للجهاز
      - Global: العنوان العام للجهاز
- Inside local : الجهاز الداخلي في شبكتي الذي يكون عنوانه خاص
- Inside global: الجهاز الداخلي (الـ Router الذي امتلكه) الذي يكون عنوانه عام
  - Outside local: الجهاز الخارجي في الشبكة الاخرى الذي يكون عنوانه خاص
  - Outside glolbal: الجهاز الخارجي (الـ Router الثاني ) الذي يكون عنوانه عام

### الرسم التالي يوضح هذه النقاط **بالنسبة** للشبكة A


#### Network A:



#### انواع NAT:

### اولا: Static NAT

هنا يتم التحويل يدويا من عنوان الى عنوان حيث يمكن ان يتم تحويل عنوان الهدف (المرسل: مستخدم في الانترنت، المستقبل: خادم ويب في الشبكة الداخلية) او تحويل عنوان المرسل (المرسل: مستخدم في الشبكة الداخلية، المستقبل: خادم ويب في الانترنت) مثال على الحالة الاولى



المرسل: شخص في الانترنت عنوانه ١٩٩,١٠,١٧,٢٥ والمستقبل هو خادم الويب و عنوانه هو ٢٠٠,٢٠٠,٢٠٠,١٠١ ويتم تحويل العنوان ٢٠٠,٢٠٠,٢٠٠,١١ الى العنوان الداخلي ١٠,١,١,١ (هنا تم تغير عنوان الهدف فقط) وهنا نلاحظ انه يحرب على ودير الشركة إن يربط بين العنوان ٢٠٠,٢٠٠ ما العنوان ٢٠١,١٠١ و العنوان ٢٠١,١٠١ ومها

وهنا نلاحظ انه یجب علی مدیر الشـبکة ان یربط بین العنوان ۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰,۲۰۰ و العنوان ۱۰,۱,۱,۱ یدویا باسـتخدام الاوامر

# ثانیا : Dynamic NAT

مع النوع Static يجب ان نبني عملية التحويل يدويا ومع ازدياد عدد الاجهزة تصبح العملية معقدة وتستخدم هذه الطريقة عادة مع مستخدمي الانترنت للوصل الى خادم الويب الموجود فيالشبكة الداخلية

اما مع الحالة الثانية (مستخدموا الشبكة الداخلية يريدون الوصول الى الانترنت) فيفضل استخدام Dynamic NAT

هنا يجب ان نعرف مجموعتين من العناوين:

المجموعة الاولي : العناوين الموجودة في الشبكة الداخلية والتي سوف يسمح لها بالوصول الى الانترنت المجموعة الثانية : العناوين العامة التي سوف تستخدم في التحويل

طريقة التحويل: عندما يقوم مستخدم داخلي بارسال بيانات عبر Router (جهاز NAT) ، سوف يقوم R بفحص عنوان المرسل ومن ثم مقارنته مع مجموعة العناوين الداخلية (Internal Local address pool) فاذا وجد تطابق فانه يختار بشكل ديناميكي عنوان خارجي من مجموعة العناوين العامة ( Inside global address (pool) لم يستخدم مع مستخدم آخر

بعد اختيار العناوين المطلوبة تتم اضافتها الى جدول التحويل وبعدها يتم ارسال البيانات الى الانرنت

بعد وصول الرد من الانترنت يتم فحص عنوان المستقبل وفحص هذا العنوان مع جدول التحويل وبعد العثور على هذا العنوان يتم تحويل Global inside address الى local inside address ومن ثم توجيه البيانات الى المستخدم

### ثالثا: Port Address Translation (PAT)

في النوعين السابقين عملية التحويل تدعى one to one address translation أي واحد الى واحد ، فاذا كان عدد المستخدمين ١٠٠٠ وكلمه يريد الوصول الى الانترنت بنفس الوقت فإننا نحتاج ١٠٠٠ عنوان عام لذلك لحل هذه المشكلة فاننا نستخدم address overloading وله نوعين PAT و Network Address Port NAPT (Translation )

#### خدمة PAT:

جميع الاجهزة تستخدم نفس العنوان ولكن نستخدم رقم منفذ المرسل للتميز بين كل مستخدم في الشبكة الداخلية، وفي حال ان كان جهازين يستخدمون نفس رقم المنفذ فان R يغير احد المنافذ تعمل هذه الخدمة مع بروتوكول TCP و UDP فقط ولكن يوجد دعم لـ ICMP with PAT

# رابعا: Port Address Redirection (PAR)

في هذا النوع ندمج بين الحالتين: عندنا خادم ويب داخلي وعندنا مستخدمين في الشبكة الداخلية يريدون الوصول الى الانترنت

ندعوا العملية السابقة بـ Static PAT

حيث نجعل عملية NAT تبحث عن العنوان العام وعلى رقم منفذ الخدمة الداخلية (٨٠ للويب)

## مشاكل NAT

بعض البرامج لا تعمل مع هذه الخدمة مثل Multimedia و NetBIOS – التأخير في معالجة البيانات – يمكن لبعض الهاكر ان يخفي نفسه خلف NAT

# اعداد Static NAT

اولا: تحديد طريقة التحويل و توجد طريقتين:

الاولي

Router(config)# ip nat inside source static inside\_local\_source\_IP\_address inside global source IP address

هنا مع الكلمة Inside\_local\_source\_IP\_address الى العنوان inside\_global\_source\_IP\_address

أي تحويل عنوان المرسل في الشبكة الداخلية الى عنوان عام كمرسل

الثانية:


Router(config)# ip nat outside source static outside\_global\_destination\_IP\_address outside\_local\_destination\_IP\_address

هنا مع الكلمة Outside يتم تحويل outside\_global\_destination\_IP\_address الى العنوان outside\_local\_destination\_IP\_address


أي تحويل عنوان الهدف العام للراوتر الى عنوان خاص في الشبكة الداخلية

ثانيا : تحديد الوصلة هل هي Inside او outside

Router(config)# interface type [slot\_#/]port\_#
Router(config-if)# ip nat inside|outside



مثال عنوان خادم الويب الداخلي **192.168.1.1** سوف يحول الى العنوان العام **200.200.200.1** 



الاوامر

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.1 200.200.200.1
Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

ملاحظة : هنا لا نحتاج الى تعريف POOL ولا لـ ACL

# اعداد Dynamic NAT

هنا يجب ان نحدد ثلاث نقاط:

١- العناوين الداخلية التي يجب ان تحول

٢- العناوين العامة التي سوف تستخدم في التحويل

٣- الوصلات المستخدمة في التحويل

اولا: تحديد العناوين الداخلية يتم بالامر:

En

Config t

IP NAT Inside Source List standard\_ip\_acl Pool pool\_name

By Permit بين الداخلية، أي عنوان يذكر مع Permit بين الداخلية، أي عنوان يذكر مع deny او لم يذكر فانه يمنع من التحويل

ثانيا: تحديد العناوين العامة بالامر:

En

Config t


IP NAT Pool pool\_name begin\_inside\_global\_ip ending\_inside\_global\_ip netmask subnet

ثالثا: تحديد الوصلات المستخدمة في التحويل بالامر:

En
Config t
Int E0
IP NAT Inside
Int S0
IP NAT Outside

ملاحظة: عدد العناوين العامة يجب ان تكون اكبر من او يساوي عدد العناوين في الشبكة الداخلية

7 of 14 NAT and DHCP



الاوامر

Router> En Router# Config t

الخطوة الاولى

Router(config)# ip nat inside source list 1 pool nat-pool

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.10 0.0.0.0

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.11 0.0.0.0

الخطوة الثانية

Router(config)# ip nat pool nat-pool 200.200.200.2 200.200.200.3

netmask 255.255.255.0

الخطوة الثالثة

Router(config)# interface ethernet 0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface serial 0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# Ctrl + Z

Router#

# اعداد PAT

تتم على ثلاث مراحل:

١- تُحديد العناوينُ الدَّاخلية التي سوف تحول

٢- تحديد العناوين العامة المستخدمة في التحويل

٣- الوصلات المستخدمة في التحويل

اولا: تحديد العناوين الداخلية بالامر

En Config t

IP NAT Inside Source List standard\_ip\_acl Pool pool\_name overload واك التحويل Permit سوف يسمح له بالتحويل الداخلية، أي عنوان يذكر مع deny او لم يذكر فانه يمنع من التحويل

ثانيا: العناوين العامة


En Config t

IP NAT Pool pool\_name begin\_inside\_global\_ip ending\_inside\_global\_ip netmask subnet

ملاحظة: هنا يمكن ان نحدد اكثر من عنوان في المجال او يمكن ان نحدد عنوان واحد فقط

ثالثا: تحديد الوصلات المستخدمة في التحويل بالامر:

En
Config t
Int E0
IP NAT Inside
Int S0
IP NAT Outside



Router> En Router# Config t الخطوة الاولى

Router(config)# ip nat inside source list 1 pool nat-pool overload Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.10 0.0.0.0 Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.11 0.0.0.0

الخطوة الثانية

Router(config)# ip nat pool nat-pool 200.200.200.2 200.200.200.2 netmask 255.255.255.0

الخطوة الثالثة

Router(config)# interface ethernet 0 Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface serial 0 Router(config-if)# ip nat outside

هنا استخدمنا عنوان واحد فقط 200.200.200.2 للتحويل مع الجهازين PC-A & PC-B

# توزيع الحمل

يستطع جهاز router توزيع الطلبات التي تأتي الى عنوان واحد عام لكي تحول الى عدة عناوين في الشبكة الخاصة

فمثلا : لدينا خادمين ويب بنفس المحتوى ونريد تقسيم الطلبات الواردة على هذين الخادمين فمع NAT سوف نجري عملية Round robin ضمن العناوين الداخلية ولكن لدينا مشكلة: لا يمكن ان نعرف اذا كانت الخدمة فعالة عند ارسال الطلب اليها

## الخطوات:

١- تحديد العناوين الدخلية للخدمات

٢- تحديد العناوين الخارجية

٣- تحديد الوصلات المستخدمة

الاول: تحديد العناوين الداخلية يتم بالاوامر التالية

Router(config)# ip nat pool pool\_name beginning\_inside\_local\_IP\_address

ending\_inside\_local\_IP\_address prefix-length subnet\_mask\_bits type rotary


حيث نحدد اول عنوان وآخر عنوان في الشبكة الداخلية للأجهزة التي عليها الخدمات ثم نحدد عدد خانات القناع ثم كلمة **Type rotary** لكي تبدأ عملية round robin

ثانيا : تحديد العناوين الخارجية (العامة)

Router(config)# ip nat inside destination list standard\_ACL\_# pool pool\_name

ثالثا: نستخدم الاوامر مع الوصلات : IP NAT Inside و IP NAT Outside

#### مثال:



الاوامر

# En Config t الخطوة الاولى

Router(config)# ip nat pool *inside-hosts* 192.168.1.1 192.168.1.2 prefix-length 24 type rotary

الخطوة الثانية

Router(config)# ip nat inside destination list 1 pool inside-hosts
Router(config)# access-list 1 permit 200.200.200.1

11 of 14

NAT and DHCP

الخطوة الثالثة

Exit

Router(config)# interface ethernet 0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)# ip nat outside

الامر التالي يستخدم لعرض عمليات التحويل Show Ip NAT translations

مثال

#### **Router# show ip nat translations**

Pro Inside global Inside local Outside global

--- 200.200.200.1 192.168.1.1 --- ------ 200.200.200.2 192.168.1.2 --- ---

هنا نلاحظ ان العملية هي NAT حيث يحول العنوان ١٩٢,١٦٨,١,١ الى ٢٠٠,٢٠٠,٢٠٠,١

مثال

## Router# show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	<b>Outside local</b>	Outside global
tcp	200.200.200.1:1080	192.168.1.1:1080	201.1.1.1:23	201.1.1.1:23
tcp	200.200.200.1:1081	192.168.1.2:1080	201.1.1.1:23	201.1.1.1:23

هنا النوع هو PAT حيث نلاحظ ان الجهازين ۱۹۲,۱٦۸,۱٫۱ و ۱۹۲,۱٦۸,۱٫۲ يحاولان الوصول الى ۲۰۱,۱,۱٫۱ باستخدام البروتوكول Telnet (رقم المنفذ ۲۳)

الامر التالي show ip nat statistics يعرض بعض الارقام

Total translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 0 extended)

Outside interfaces: SerialO Inside interfaces: EthernetO

Hits: 98 Misses: 4

**Expired translations: 1** 

Hits عدد مرات التطابق و Miss عدد مرات عدد التطابق

#### **Dynamic mappings:**

-- Inside Source

access-list 1 pool nat-pool refcount 2 pool nat-pool: netmask 255.255.255.255 start 200.200.200.10 end 200.200.200.254

type generic, total addresses 12, allocated 1 (9%), misses 0

Router# clear ip nat translation \*

Router# **clear ip nat translation inside** global\_IP\_address local\_IP\_address Router# **clear ip nat translation outside** global\_IP\_address local\_IP\_address

Router# clear ip nat translation protocol inside global\_IP\_address global\_port

local\_IP\_address local\_port

عملية Debug

Router# debug ip nat

05:32:23: NAT: s=192.168.1.10->200.200.200.2, d=201.1.1.1 [70] 05:32:23: NAT\*: s=201.1.1.1, d=200.200.200.2->192.168.1.10 [70]

السطر الاول يبين ان المرسل هو ۱۹۲٫۱٦۸٫۱٫۱۰ وتم تحويل العنوان الی ۲۰۰٫۲۰۰٫۲۰۰٫۲ وهذا العنوان يرسل الى جهاز في الانرنت عنوانه ۲۰۱٫۱٫۱٫۱ السطر الثاني يبين عملية الرد من ۲۰۱٫۱٫۱٫۱ باتجاه ۲۰۰٫۲۰۰٫۲۰۰٫۲ ومن ثم الى ۱۹۲٫۱٦۸٫۱٫۱۰ Router(config)# [no] service dhcp

**Router(config)#** ip dhcp pool\_name

Router(config-dhcp)# domain-name domain name

**Router(config-dhcp)# dns-server** *IP\_address\_2...IP\_address\_8*]

Router(config-dhcp)# netbios-node-type node type

These types can be **b** (broadcast only), **p** (WINS only), **m** (broadcast, then WINS), or **h** (WINS, then broadcast)

Router(config-dhcp)# default-router IP\_address [IP\_address\_2...IP\_address\_8]

Router(config-dhcp)# lease days [hours][minutes] / infinite

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ip dhcp ping timeout milliseconds

By default, this is 500 milliseconds. If the server doesn't receive a reply in this time period, the server will assume the address is not being used and offer this to the client.

**Router(config)# ip dhcp excluded-address** beginning\_IP\_address [ending\_IP\_address]

الامر التالي يجعل الـ Router جهاز DHCP client

Router(config)# interface type [slot\_#/]port\_#
Router(config-if)# ip address dhcp

الامر التالي يستخدم لعرض العناوين التي وزعت

show ip dhcp binding [client\_address]

لمسح جدول التوزيع

clear ip dhcp binding client\_address | \*

لعرض العنوان الذي اخذته من DHCP Server

show ip interface brief show interfaces

لعرض Debug

debug ip dhcp server events | packet | linkage